

Hauptstr. 81 51674 Wiehl

D 02262 999 420
D 02262 999 4223
■ admin@dbgwiehl.de

Admin DBG Tutorial

Tutorial – Einrichten der DBG-Emailadresse in Emailprogrammen

Android / GMail

- → Gmail öffnen,
- → (Hamburger)Menü öffnen
- → Einstellungen
- → Konto hinzufügen

\rightarrow	Sonstige
---------------	----------

→ E-Mail-Adresse eingeben
(xxx@dbgwiehl.de)
→ ,Manuell einrichten' wählen

→ (Privat) IMAP auswählen
→ Passwort eingeben (Groß- und Kleinschreibung beachten)



Meine E-Mail-Adresse hinzufügen

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein. admin@dbgwiehl.de



admin@dbgwiehl.de



			WEITER
\sim	\triangleleft	0	

Telekom.de ● 🛛 🕸 🤹 👘 07:39
м
Finstellungen des
Eingangsservers
Nutzername
admin@dbgwiehl.de
Passwort
X
Server dbawiehl.de
WEITER
✓ < O □
Triskinn.de ● #私口型 _#93 ≤ ■107.39
м
Einstellungen des
Ausgangsservers
Anmeldung erforderlich
Nutzename admin@dbgwiehl.de
Passwort
13M11* Server
dbgwiehl.de
WEITER
× ⊲ ○ □
Telekom.de i 🕺 දී දී ල 😤dl 93 % 🛲 07:40
м
Dae Konte ist istat
eingerichtet und E-Mail ist
Kontoname (optional)
Hele Marco
Admin <u>DBG</u>
Wird in gesendeten Nachrichten angezeigt
WEITER

\rightarrow Nachdem das Konto eingerichtet ist das	Telekom.de 🕯 🖬 非 孝 🏹 ⑦ 🛜 .all 92 % 🗰 07:44
neue Konto (wieder unter Finstellungen)	← admin@dbgwiehl.de :
öffnen	Synchronisierungshäufigkeit Alle 15 Minuten
	E-Mails synchronisieren E-Mails dieses Kontos synchronisieren
	Anhänge herunterladen Anhänge neuer Nachrichten automatisch über WLAN herunterladen
	Benachrichtigungseinstellungen
	E-Mail-Benachrichtigungen Bei neuen E-Mails benachrichtigen
	Benachrichtigungen verwalten
	Servereinstellungen
	Einstellungen des Eingangsservers Nutzername, Passwort und weitere Einstellungen des Eingangsservers
	Einstellungen des Ausgangsservers Nutzername, Passwort und weitere Einstellungen des Ausgangsservers
	~ < O 🗆
→ Servereinstellungen für Posteingang-	Telekomde ● \$42 0 ♥ af92 % ■0 0741
	Sypchronisierungshäufigkeit
	Nutzename
	Et admin@dbgwiehi.de 2
	An Passwort
	Bee Server dbgwiehl.de
	E-1 Dei
	Port 993
	Sicharbeitetan .
	Ein SSL/TLS
	No de ABBRECHEN FERTIG
	Einstellungen des Ausgengsservers Nutzername, Passwort und weitere Einstellungen des Ausgengsservers
	×
und ausgang gemäß Abbildungen bearbeiten	Telekom.de ♦
	Sy
	Alle Anmeioung errordenich
	E-N admin@dbgwiehl.de
	An Passwort
	Ani ×
	Bei SMTP-Server
	E-A dbgwiehl.de
	Port Be 507
	Ser
	Sicherheitstyp
	de:
	ABBRECHEN FERTIG
	Nutzername, Passwort und weltere Einstellungen des Ausgangsservers
	~ 4 0 🗆